
راهنمای آپدیت نرمافزار برش پانچ




با سلام خدمت مهندسین گرامی.

نرمافزار برش پانچ که توسط اینجانب تهیه شده است، توسط زبان برنامه نویسی پایتون در نرمافزار فری کد توسعه داده میشود. نرمافزار فری کد یک نرم افزار کدباز برای تهیه مدلهای ۳ بعدی می باشد. برای آپدیت نرمافزار یک روش کلی و یک روش ساده شده وجود دارد. توصیه من به دوستان این است که اولین بار نرمافزار را با حالت الف آپدیت کنند و سپس در دفعات بعدی از گزینه ب استفاده کنند.

الف) روش كلى:

در این روش شما به صورت دستی اقدام به آپدیت نرمافزار میکنید. به این صورت که همیشه آخرین ورژن برنامه را از گیت هاب من به صورت یک فایل فشرده دانلود کرده و از آن استفاده میکنید. مراحل انجام کار بدین صورت است:

۱- **دانلود فایل فشرده نرمافزار**: برای این کار به آدرس گیت هاب پروژه مراجعه کنید (https://github.com/ebrahimraeyat/Civil) و مطابق شکل رو گزینه Code و سپس Download ZIP کلیک کنید. فایل فشرده دانلود میشود.



- ۲- **کپی کردن فایل**: پس از دانلود فایل فشرده را از حالت زیپ خارج کرده و در مسیر زیر کپی کنید: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod
 - به جای USERNAME باید نام کاربری خودتان قرار گیرد.
- اگر پوشه Mod وجود ندارد آنرا ایجاد کنید. دقت کنید که حرف M را به صورت بزرگ تایپ کنید.
 - ۳- تغییر نام: اسم پوشه را از Civil-master به Civil تغییر دهید.
- ۴- **پاک سازی:** در محل نصب نرمافزار (به طور معمول C:\Program Files\FreeCAD\Mod) وجود دارد آنرا پاک کنید.
 - ۵- **پایان:** کار تمام است. فری کد را اجرا کنید.

ب) روش ساده شده:

اگر از ورژن های جدید نرم افزار استفاده میکنید میتوانید با کلیک بر روی آیکن چرخ دنده شکل، نرمافزار را آپدیت کنید. گاهی اوقات پیغامی داده میشود مبنی بر اینکه آپدیت کمی طول میکشد. حدود ۲-۳ دقیقه صبر کنید.




نكته:

اگر نمیتوانید آدرس پوشه Mod در بخش الف را در بخش کاربری خودتان پیدا کنید، بدین صورت عمل کنید:

۱- در نرم افزار فری کد مطابق شکل زیر از منوی View/Panels/Python Console خط فرمان

یایتون را بیاورید:



۲- دستور App.getUserAppDataDir) را در خط فرمان تایپ کنید. خروجی این دستور پوشه کاربر
 فری کد است:

```
Python console

>>> ### End command ViewPerspectiveCmd

>>> Gui.runCommand('Std_OrthographicCamera',0)

>>> Gui.runCommand('Std_PerspectiveCamera',1)

>>> ### Begin command ViewOrthographicCmd

>>> Gui.activeDocument().activeView().setCameraType("Orthographic")

>>> ### End command ViewOrthographicCmd

>>> Gui.runCommand('Std_OrthographicCamera',1)

>>> Gui.runCommand('Std_PerspectiveCamera',0)

>>> ### Begin command Std_ViewIsometric

>> Gui.activeDocument().activeView().viewIsometric()

>> ### End command Std_ViewIsometric

>>> App.getUserAppDataDir()

|C:\Users\\ebi\\AppData\\Roaming\\FreeCAD\\'
```